



**问题：** 移动硬盘如何挂载,请说明。

解决方法：您插上移动硬盘系统会自动识别。

或者请在终端中执行

```
fdisk -l
```

可以看到类似 sda1 这样的设备，手动挂载请执行

```
mount /dev/sda1 /mnt/USB/UDisk1
```

**问题：** Redflag 下面如何支持 kickstart ？

解决方法：

可以下载 kickstart 的源码在系统编译生成适于红旗的 RPM 安装，也可以直接编写 ks.cfg 文件，可以参考/root/目录下 anaconda-ks.cfg 文件。

**问题：** 我的系统上现在插有两块 Qlogic2360 光纤卡，这两块卡分别连接 2 台光纤交换机，共享一个盘阵。想把这两块卡做成互相备份，即一块卡坏了，用另外的卡进行接管。现在 qla2300 的驱动都装好了，系统都能认到卡，现在我不知道用什么命令可以让系统在加载 qla2300 驱动的时候实现互为备份的功能？需要加什么参数？谢谢。

解决方法：

请您确认在/etc/modules.conf 文件中是否有类似这样一句

```
alias scsi_hostadapter2 qla2300
```

请在这一句的后面加入下面一句内容

```
options qla2300 ql2xfailover=1
```

再重新做 initrd 文件，假设您默认启动的核心是 2.4.21-9.30AX,请按下面的步骤操作：

```
cd /boot
```

```
mv initrd-2.4.21-9.30AX.img initrd-2.4.21-9.30AX.img.bak
```

```
mkinitrd /boot/initrd-2.4.21-9.30AX.img 2.4.21-9.30AX
```

然后重启系统。

**问题：** 在红旗高服 4.1 中,如何设置主机名字?

解决方法：

1、您可以通过修改/etc/hosts 文件和/etc/sysconfig/network 来实现，

修改/etc/hosts 文件，在第一行添加

IP 主机名

修改/etc/sysconfig/network,添加

HOSTNAME=主机名





问题: 如何限制不允许某一用户登陆系统, 但可以 su 到该用户?

解决方法:

```
vi /etc/pam.d/login
```

在 account 行下添加一行:

```
account required pam_access.so
```

再

```
vi /etc/security/access.conf
```

添加一行:

```
 -:root:ALL
```

